

Impression des cartes électorales

Suite à la refonte ([voir la notice sur la refonte en 2022](#)), vous pourrez maintenant imprimer les cartes électorales.

Pour les élections présidentielles, un nouveau modèle de carte électorale vous sera fourni par votre préfecture.

1. Rendez vous sur « [Aperçu des cartes d'électeurs](#) »



Remarque : un message peut vous indiquer que vous avez des électeurs « **Inactifs** » (électeurs inscrits d’office mais encore mineurs) Vous pourrez par choisir de :

- ne pas imprimer les cartes de ces électeurs.
- de les imprimer et les mettre de côté pour leur remettre à leur majorité.

2. Choix du bureau

Choisissez ensuite bureau « **Général** » (Tous les bureaux).

The screenshot shows a dialog box titled 'Choix du bureau de vote'. Inside the dialog is a table with two columns: 'Bureau' and 'Libellé du bureau de vote'. The table has four rows. The first row, 'Général (Tous les bureaux)', is highlighted with a blue background. The second row is 'Bureau 1 Mairie', the third is 'Bureau 2 Ecole', and the fourth is 'Bureau 3 Gymnase'. Below the table, there are two buttons. The first button is labeled 'Valider' and has a green checkmark icon. The second button is labeled 'Annuler' and has a red upward arrow icon.

Bureau	Libellé du bureau de vote
Général	(Tous les bureaux)
Bureau 1	Mairie
Bureau 2	Ecole
Bureau 3	Gymnase

Valider Annuler

3. Choix des électeurs et des options :

- Cochez ou décochez l'option « *Inclure les rattachements inactifs* » selon que vous souhaitez imprimer leurs cartes ou pas.
- Cochez « *Tous / Aucun* » pour choisir l'impression de toutes les cartes affichées.

Attention : l'action peut vous paraître longue, ne cliquez pas plusieurs fois de suite, attendez que les cases apparaissent cochées.

Impression des cartes d'électeurs (modèle 2022)

Sélection manuelle

Aucun électeur sélectionné sur 34

C	N°	Nom et prénom	Bureau
☐	1	BARRO Jean-Jacques Bernard	001
☐	2	COSTE Sabrina Pascale Marilynne	001
☐	3	DELOMER Guillaume Jean Michel	001
☐	4	FRIIO Martine Jeanne Fernande	001
☐	5	GUNCICEK Anne Marie	001
☐	6	LE DEORE Jessica Elodie Alexandra	001
☐	7	LUCARELLI Christian Michel	001
☐	8	SAGET Patrick Pierre Michel	001
☐	9	SUBRA Josette Marie José Viviane	001
☐	10	VLEURINCK Marie-Claude	001
☐	1	AMALRIC Vanessa	002
☐	2	CANALES Patrick Bernard	002
☐	3	DA SILVA Suzanne Lucienne Blanche	002
☐	4	DORVAL Yannic Jean Jacques	002
☐	5	GENEAU Jean-Marc Auguste	002
☐	6	HAUBOURDIN Kevin	002

☐ Tous / Aucun ☒ Inclure les rattachements inactifs

N° : Nom de naissance ou Nom d'usage :

=== POINTS D'ATTENTION ===

- Testez toujours vos cartes avec une page blanche avant d'imprimer.
- Sélectionnez impression "taille réelle" ou "échelle 100 %".
- Utilisez de préférence "Adobe Acrobat Reader".
- Ne lancez pas plus de 5 ou 10 planches à la fois pour éviter les décalages.

Ou impression par n° d'ordre

☐ Imprimer du numéro au numéro

Paramètres

Date d'édition :

☒ Ne pas afficher la date sur les cartes

☒ **Afficher : Nom de naissance (Nom usage)**

☐ ou : Nom de naissance uniquement

 Aperçu et impression  Options  Quitter

Les principales options d'impression sont :

- « *Ne pas afficher la date sur les cartes* ».

Décocher cette case permet de faire figurer la date d'édition des cartes.

- « *Nom de naissance uniquement* »

Par défaut le nom de naissance est indiqué suivi du nom d'usage entre parenthèses.

D'autres options sont disponibles via le bouton « Options », celles-ci sont détaillées au § 6.

4. Des précisions sur les « **POINTS D'ATTENTION** »

- « **Testez toujours vos cartes avec une page blanche avant d'imprimer.** »

Afin d'éviter les problèmes d'impression, nous vous recommandons de tester l'impression sur une page blanche sur laquelle figurera un repère indiquant le sens d'insertion. Placez cette dernière dans le bac d'impression qui servira pour les planches.

On vérifiera l'alignement des informations par transparence en superposant une planche et la page imprimée précédemment.

- « **Sélectionnez impression "*Taille réelle*" ou "*échelle 100 %*" »** »

Attention : Pensez à vérifier que vous imprimez de sont pas paramétrées en « **Recto-verso** » !


Remarques :

- Le logiciel lance par défaut "Adobe Acrobat Reader".

- Evitez de lancer plus de 10 planches à la fois pour éviter les décalages (Soit 40 cartes environ).

En effet, sur certaines imprimantes, les planches ont tendance à être introduites en accumulant un léger décalage.

Après le passage de nombreuses planches, le décalage peut devenir important.



5. Cas particulier des électeurs concernant les listes Européennes et Municipales

Les cartes de ces électeurs sont légèrement différentes de celles des électeurs de la Liste Principale.

Un électeur inscrit sur les deux listes européennes et municipales ne devra recevoir qu'*une seule et même carte*.

Il faut donc basculer sur la liste Européenne puis Municipale pour rechercher la liste où figurent tous les électeurs (généralement la Municipale) et imprimer les cartes depuis cette liste.

Afin d'économiser places vides sur une planche incomplète, vous pouvez lui refaire un passage en indiquant dans les options avancées : « *Passer les (n) premières cartes* »

Ainsi, la carte viendra se placer en bonne position sur la planche déjà utilisée. (Voir § 6).



Remarque : le numéro d'ordre n'est pas renseigné sur ces cartes car il peut être différent sur chacune des listes.

6. Options avancées pour les cartes.

Vous pouvez accéder aux options avancées en cliquant sur le bouton « *Options* »

NB : ces réglages avancés, sont conservés tant que vous ne fermez pas le programme. Quand vous fermez le programme, les valeurs sont réinitialisées, donc notez les si vous souhaitez les reprendre plus tard.

The 'Paramètres' window has a title bar 'Paramètres'. Below it, 'Date d'édition : 05/03/2022'. A checked checkbox 'Ne pas afficher la date sur les cartes'. Two radio buttons: 'Afficher : Nom de naissance (Nom usage)' (selected) and 'ou : Nom de naissance uniquement'. At the bottom, three buttons: 'Aperçu et impression', 'Options' (highlighted with a mouse cursor), and 'Quitter'.

6.1 Décalages

6.2 Passer

6.3 Images

The 'Options avancées pour les cartes.' dialog box has a title bar with a close button. It is divided into three sections: 'Mise en page', 'Images', and a bottom section with 'Valider' and 'Quitter' buttons. The 'Mise en page' section has two columns of input fields for 'Décalage carte 1' through '4', each with 'x (horiz.)' and 'y (vert.)' sub-headers. Below these is a note: 'NB: Origine, coin en haut à gauche. (CàD: +1 décale à droite en x ou vers le bas en y) (valeurs positives ou négatives, unité : millimètres)'. There is also a field for 'Passer les (n) premières cartes' with the value '0'. The 'Images' section has two rows: 'Signature' and 'Tampon', each with a text input field, a browse button ('...'), and a 'Zoom' input field with the value '1'. At the bottom of this section is a checkbox 'Ajouter un fond de carte (pour les réglages, ne pas imprimer avec !)'.

6.1 Décalages

Il est impossible d'aligner correctement les champs avec votre imprimante, ces options permettent d'introduire un décalage de chaque carte verticalement et horizontalement. Cette option peut être difficile à manier, contactez-nous si vous avez besoin d'aide.

6.2 Passer

Permet de sauter des cartes pour compléter une planche de cartes partiellement complétées.

6.3 Images

Cette nouvelle option à l'essai permet d'imprimer directement sur la carte la signature du maire et / ou le tampon de la mairie.

- Il faut avoir au préalable numérisé l'image en limitant sa taille au plus juste du contenu puis la sélectionner avec les boutons « ... »
- Pour contrôler la présentation, vous pouvez cocher « Ajouter un fond de carte » un fond de carte sera ajouté à l'aperçu d'impression. (N'oubliez pas de la décocher au moment de l'impression finale !)
- Si l'image est trop grande ou trop petite, utilisez le champ « Zoom » (1 = pas de zoom, 0.75 = taille réduite à 75 %).

Remarques :

- Assurez-vous que les images n'empiètent pas sur le numéro national d'électeur ni sur la date de naissance. En principe, les images doivent être placées à un centimètre du bord inférieur de la carte.